

CONFIGURACIÓN BACANTI FC90

PASO 1: RUNTIMES

- INSTALAR RUNTIME FC60_V2
- INSTALAR RUNTIME FC90

PASO 2: CARPETA DE ARCHIVOS

Copiar la carpeta Puesto o GestionFc existente en otro pc (que no sea el servidor) en el equipo local a instalar.

rcián 🕞 Thursday India	envel D	under 5000				
zaou i 🥅 antantementrementie	sprotpi	Nombre 🔻	Tamaño	Tipo	Fecha de modificación	Atributo:
Tareas de archivo y carpeta	\$	Dinicio_fc90.exe	257 KB	Aplicación	25/02/2009 18:16	A
💋 Crear nueva carpeta 💩 Publicar esta carpeta en Web 😭 Compartir esta carpeta		Indices.DBF	187 KB	Archivo DBF	16/02/2015 18:19	A
		🗟 indices.CDX	24 KB	Archivo CDX	16/02/2015 18:19	A
		🗑 foxypreviewer.app	3.870 KB	Microsoft Visual Fox	12/11/2012 17:33	RA
		FOXUSER.FPT	411 KB	Archivo FPT	24/04/2017 12:07	A
		FOXUSER.DBF	12 KB	Archivo DBF	24/04/2017 11:38	A
		🗟 FC90.old29072016	33.581 KB	Archivo OLD29072016	29/07/2016 14:40	A
Otros sitios	*	FC90.old5	33.653 KB	Archivo OLD5	15/11/2016 17:53	A
		FC90.0LD4	33.586 KB	Archivo OLD4	25/08/2016 15:58	A
🔄 gespro		PC90.EXE	33.654 KB	Aplicación	16/11/2016 17:33	A
inis documentos		👹 configuracionfc90.exe	361 KB	Aplicación	21/08/2009 13:18	A
J MIPC		CONFIG.FPW	1 KB	Archivo FPW	07/02/2008 17:23	A
🍕 Mis sitios de red		A39NB,TTF	21 KB	Archivo de fuentes	22/02/1997 18:28	A
Detalles	*					



PASO 3: CONFIGURACIÓN FC90

Dentro de la carpeta que acabamos de copiar Ejecutamos ConfiguraciónFc90, donde comenzamos tecleando las rutas de conexión con el servidor:

\RECURSO COMPARTIDO\PROGRA	MAS\GEST				
\\RECURSO COMPARTIDO\PROGRA	IMAS\GEST	ION\GESPRO\GFC\GESC	MA		
Configuracion FC90					
GESPRO	9	Configuracie	ón	FC90	
Carpetas					
Directorio principal "FC9	0"	E:\PROGRAMA	E:\PROGRAMAS\GESTION\GESPRC		
Ruta del Directorio de CONTABILIDAD E:\PROGRAMAS\GESTION\GESPR(
Ruta del Directorio de Al	macen	E:\PROGRAM#	1510	ESTIONIGESPRU	
Base de datos	, na ar	<u>0.</u>			
Cadena de Conevión	Drouidou			-DD11bb33/Develot	
Generar Cadena Generar Cadena Generar Cadena Generar Cadena Source=102,159,22,51,120,22,51,120,20,120,120,120,120,120,120,120,120				ial Catalog=fc;Data	
Cargar Cadena	Prepare	=1;Auto Translate=Tr	ue;P	acket 🗾	
- Contraseña	*****				
Repita Contra	aseña	*****			
Nombre BD FC90	fc		•	Comprobar Conexión	
NombreBD Almacen bdmul		alma	•	Comprobar Conexión	
NombreBD Central			•	Comprobar Conexión	
		1		1	
e <u>A</u> cept	<u>A</u> ceptar		storna		
Ļ					

Tras la configuración de las rutas, pulsamos el botón Generar Cadena, donde en la pantalla que nos muestra, seleccionamos la primera pestaña Proveedor y hacemos doble clic en la opción "PROVIDER FOR SQL SERVER". Ver en la siguiente imagen:



🖞 Propiedades de vínculo de datos 🛛 🗙					
Proveedor Conexión Avanzadas Todas					
Seleccione los datos a los que desea conectarse:					
Proveedores de OLE DB					
MediaCatalogDB OLE DB Provider MediaCatalogMergedDB OLE DB Provider					
MediaCatalogWebDB OLE DB Provider					
Microsoft Jet 4.0 ULE DB Provider Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services					
Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers					
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0					
Microsoft OLE DB Provider for Outlook Search					
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro					
Microsoft OLE DB Simple Provider					
Proveedor de bases de datos OLE para servicios de directorio d					
SUL Native Client					
<u>Siguiente >></u>					
Aceptar Cancelar Ayuda					

Esto nos llevará a la siguiente pestaña "Conexión" donde:

Propiedades de vínculo de datos 🛛 🗙	
Proveedor Conexión Avanzadas Todas	
Especifique lo siguiente para conectarse a datos de SQL Server: 1. Sel <u>eccione o escriba un nombre de se</u> rvidor:	Indicamos en nombre del servidor e instancia de su base de datos en SQL
SERVIDOR\SQLEXPRES	(la indicada aguí es un eiemplo)
 Escriba la información para inicial cosion en el servidor: Usar la seguridad integrada de Windows NT 	
Usar un nombre de usuario y una contraseña específicos:	
Nombre de <u>u</u> suario: sa	Marcar opcion usuario y contrasen
Contraseña:	específicos
🔽 Contraseña en <u>b</u> lanco 🔲 Per <u>m</u> itir guarda 🚬 👘 eña	
3. • Seleccione la base de <u>d</u> atos del servidor:	
	Indicamos usuario y password: *
C Adjunt <u>a</u> r archivo de base de datos como nombre:	
Usar el nombre del archivo:	Usuario= Gestionfc
<u>P</u> robar conexión	Password: Gespro2009
Aceptar Cancelar Ayuda	
Pulsar Aceptar	



De vuelta en la pantalla de Configuración, teclearemos de nuevo la contraseña indicada anteriormente:

Configuracion FC90		
	Configuración FC90	
Carpetas		
Directorio principal "FC90"	E:\PROGRAMAS\GESTION\GESPI	RC
Ruta del Directorio de CONTABILI	E:\PROGRAMAS\GESTION\GESPI	२०
Ruta del Directorio de Almacen	E:\PROGRAMAS\GESTION\GESPI	RC
Ruta del Directorio de Central		
Base de datos	а. С	
Cadena de Conexión Generar Cadena Cargar Cadena Prepare	r=SQLOLEDB.1;Password=BB11bb22;Pers Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=fc;Da :192.168.33.6;Use Procedure for =1;Auto Translate=True;Packet	iist ▲ ta
Contraseña	*****	Indicamos password en las
Repita Contraseña	****	dos líneas que se solicita
2		<u> </u>
Nombre BD FC90 fc	Comprobar Cor	nexión
NombreBD Almacen bdmulti	alma 🔄 omprobar Cor	nexión
t NombreBD Central	Com bar Con ar a Windows	nexión
POR ÚLTIMO GRABAMOS LOS DATOS CON EL BOTÓN ACEPT	Desplegar y seccionar la base de datos = BDMULTIAMA	Desplegar y seccionar la base de datos = FC